




Windows メール 6.0

メールソフト設定方法




STEP
1

Windowsメール6.0を起動




STEP 2

メニューバーのツールを選択し アカウントを選択したあと インターネットアカウントを追加



STEP 3

アカウントの種類を選択で 電子メールアカウントを選択し 次へを選択



STEP 4

差出人の表示名を入力し次へを選択
設定資料の通り①を入力し次へを選択

The image shows two sequential dialog boxes for setting up an email account. The first dialog box is titled "名前" (Name) and contains a text field for "表示名(D):" (Display Name) with the value "Taro Yamada" and an example "例: Taro Chofu". The second dialog box is titled "インターネット電子メール アドレス" (Internet Email Address) and contains a text field for "電子メール アドレス(E):" (Email Address) with the value "taro@interline.or.jp" and an example "例: t-chofu@microsoft.com". Both dialog boxes have "次へ(N)" (Next) and "キャンセル" (Cancel) buttons at the bottom. A black arrow points from the "次へ(N)" button of the first dialog to the "次へ(N)" button of the second dialog.

STEP 5


設定資料の通り④⑤を入力し次へを選択
設定資料の通り②③を入力し次へを選択

The image shows two sequential dialog boxes for setting up an email account. The first dialog box is titled "電子メール サーバーのセットアップ" (Email Server Setup) and contains a dropdown menu for "受信メール サーバーの種類(S)" (Incoming Mail Server Type) set to "POP3", a text field for "受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):" (Incoming Mail Server) with value "④", and a text field for "送信メール (SMTP) サーバー名(Q):" (Outgoing Mail Server Name) with value "⑤". The second dialog box is titled "インターネットメール ログオン" (Internet Mail Logon) and contains a text field for "ユーザー名(A):" (Username) with value "② taro@interline.or.jp" and a text field for "パスワード(P):" (Password) with value "③". Both dialog boxes have "次へ(N)" (Next) and "キャンセル" (Cancel) buttons at the bottom. A black arrow points from the "次へ(N)" button of the first dialog to the "次へ(N)" button of the second dialog.

※ パスワード入力時、セキュリティ保護のためパスワードは (●) で表示されます。


STEP
6

完了



STEP
7

再度インターネットアカウント画面で
設定の確認をする**アカウントを選択し**
プロパティを選択



STEP 8

全般を選択し、以下の項目を入力

「メール アカウント」

わかりやすい名前を入力します
例) INTERLINE

「ユーザー情報」

- 名前(N):
名前がローマ字で入力されていることを確認します
例) Taro Yamada
- 会社(O):
必要に応じて入力します
※ 個人で使用する場合は空欄にします。
- 電子メール アドレス(M):
メールアドレス (設定資料①) を入力します
例) taro@interline.or.jp
- 返信アドレス(Y): 空白
※ 電子メールアドレスで設定したアドレスとは別のアドレスに返信してもらいたい場合などに設定します。
- メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(I) :
チェックを入れます

STEP 9


サーバーを選択し 設定資料の通りに②～⑤を入力し 設定を選択後、設定を確認しOKを選択

「ログオン情報」

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)を選択します。
設定しましたら、「OK」を選択して画面を閉じます。

STEP 10

接続を選択 設定を確認しOKを選択




「接続」

「このアカウントには次の接続を使用する(U)」：通常はチェックを入れません

※ 通常使用している接続方法とは別の接続方法でインターネット接続したい場合は、チェックを入れます。チェックを入れた場合は、ご利用になる接続方法を選択してください。

STEP 11

詳細設定を選択 設定資料の通り④⑤のポート番号を 入力しOKを選択→完了



「サーバーのポート番号」

- このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)：チェックしません
- 送信メール (SMTP)(O): **587** を入力します
※ チェックを入れてから数値「587」の入力をおこなってください。数値の入力後にチェックを入れたりはずしたりすると、数値が変更されてしまいます。その場合は、チェックを入れた状態で「587」ともう一度入力してください。
- 受信メール (POP3)(I): **110** を入力します
- このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)：チェックしません